

SUSFORM-NOW (LDC) Bản tin số 21: **Kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi cá thịt**

Mùa nuôi cá mới đã đến, đầu tháng 5 là lúc bà con chuẩn bị ao nuôi cá để cho một mùa cá sẽ được thu hoạch vào cuối năm. Hợp phần phát triển sinh kế đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi cá tại các bản thử nghiệm của dự án. Dưới đây là một số kỹ thuật trong qui trình chuẩn bị ao nuôi.



Hình 1. Ao nuôi cá thịt

Một số yêu cầu của ao nuôi cá thịt

- Diện tích: tối thiểu 300 m² (Hình 1)
- Độ sâu: 1,2-1,5m
- Bờ ao: chắc chắn, không rò rỉ, cao hơn so với mức nước cao nhất: 50 cm, thoáng, sạch cỏ.
- Đáy ao: phẳng, có lớp bùn 15-20 cm.
- Hệ thống thoát nước và cấp nước tốt

Vệ sinh ao nuôi

- Công việc vệ sinh đáy ao thường được chuẩn bị trước khi thả cá từ 7-10 ngày.
- Tháo cạn nước trong ao (nên dùng công tháo, nếu không thì phải bơm cạn)
- Kiểm tra độ dày bùn đáy ao (15-20 cm). Nếu bùn nhiều hơn cần vớt bùn ra khỏi ao.
- Khử trùng đáy ao: dùng vôi bột 7-10kg/100m², rải đều; Dùng trang trộn đều vôi với bùn (Hình 2). Nếu ao bị chua thì cần sử dụng lượng vôi bột nhiều hơn (15-20kg/100m²)

- Phơi bùn 3-4 ngày, để khô nứt là tốt nhất.
- Bón phân tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho cá như sau:
 - Phân chuồng (đã ủ hoai): 25-30 kg/ 100 m²
 - Cây phân xanh (cây chó đẻ, cây cúc vàng): bó thành từng bó nặng 10-15 kg và bón 30-40 kg/ 100 m² quanh ao. Khoảng 1 tuần đảo bó. 2 tuần vớt cọng lên và bổ sung bó mới.
- Lấy nước vào ao: nước lấy vào ao phải được lọc qua màn, đặng chắn hoặc lưới cỡ nhỏ để ngăn không cho rác bẩn, dịch hại và các loại cá tạp theo dòng nước vào ao hại cá nuôi và tranh thức ăn của cá nuôi.
- Lấy nước vào ao được chia làm 2 lần: lần 1 lấy nước đạt độ sâu 40-50 cm, sau đó ngâm ao từ 3-5 ngày. Đợt 2 lấy nước đủ mức theo yêu cầu của ao nuôi cá.
- Ao được vệ sinh và chuẩn bị đúng cách sẽ sạch bệnh, màu nước xanh trong, giàu dinh dưỡng.



Hình 2. Tẩy trùng đáy ao bằng vôi bột



Ngày 09/05/2012 (Mã số 2.7.2)
 Điện thoại dự án: 0230-8500-868
 Email: SUSFORM.NOW.LDC@gmail.com