

作業指示書

納入する機材は、以下の項目の設定作業を実施した上で納品とします。

なお、ここに記載されていない事項は、適宜打合せを行い、設置作業時までに指定することとします。

1. サーバの設定

1-1 ハードウェア設定

	項目	設定内容
1	ファイルシステム	NTFS
2	ハードディスクパーティション	OS 領域と Syslog および WSUS 更新プログラム格納領域の 2 パーティションに分割
3	USB 外付けハードディスク	サーバの USB ポートに接続 ログ等の保存領域と Windows サーババックアップによるバックアップ領域の 2 パーティションに分割
4	UPS	サーバのシリアルポートまたは USB ポートに接続
5	ラベルシールの貼付	設定名称、IP アドレス（本体、ディスプレイ、キーボード、UPS、外付け HDD）

1-2 Windows Server 設定

	項目	設定内容
1	初期ユーザ設定（管理者権限）	設置作業時に指定
2	コンピュータ名設定	設置作業時に指定
3	ネットワーク設定	設置作業時に指定 NIC チーミング設定 リモート管理用機器のネットワーク設定
4	Active Directory	シングルドメイン 既存の環境を継承
5	グループポリシー設定	既存の環境を継承 OU を 2 つ作成し、異なるグループポリシーを作成して適用 管理者のみログオン可 共通の設定は Default Domain Policy に適用 グループポリシーの詳細は別途指定
6	DNS	Active Directory 統合
7	インテル EMA	IIS、MS SQL Express
8	Syslog サーバ	UTM アプライアンスが出力するログを保存
9	Windows Server Update Services	Microsoft Update から同期

		対象とする製品およびクラス、同期スケジュール等は別途指定
10	パソコン環境保護ソフトウェア管理ツール	Windows アップデートとウイルス定義ファイルは保護対象外とする機能を持つか、夜間に WOL 機能で起動し、一時的に保護状態を解除して自動更新、自動終了する仕組みを用意すること
11	バックアップ	Windows サーババックアップを使用 月に 1 回実行。外付けハードディスクに保存さ保存世代数は別途検討
12	電源管理ソフトウェア	電源の異常を検知し、バッテリー駆動へ切り替え後 5 分待機し、異常が回復しない場合にサーバを自動シャットダウンする設定を作成

2. ラップトップ型パソコンの設定

2-1 BIOS 設定およびハードウェア設定

	項目	設定内容
1	BIOS 設定画面をパスワードで保護	設置作業時に指定
2	Wake On LAN	有効にしてリモートから起動可能にする
3	無線 LAN（内蔵している場合）	有効
4	ファイルシステム	NTFS
5	ハードディスクパーティション	利用者から見えるのは C ドライブのみ

2-2 OS の設定

	項目	設定内容
1	初期ユーザ設定（管理者権限）	設置作業時に指定 初期状態で無効となっているアカウント（Administrator、Guest）は変更なし
2	コンピュータ名	設置作業時に指定
3	ネットワーク設定	DHCP クライアント（DHCP サーバは UTM アプライアンスの機能を使用） ドメイン参加
4	言語設定	英語、日本語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、アラビア語、ロシア語、中国語、タイ語、ラオス語、カンボジア語、ベトナム語、モンゴル語の言語設定（表示および入力）を追加
5	プリンタ設定	富士フイルム BI 社製品（モデル名別途指定） TCP/IP ポートに接続するローカルプリンタとして設定

6	ブラウザ（Edge、Google Chrome）	JICA 英語版トップページをホームに設定 Google、Yahoo!等のツールバーがプレインストールされている場合は削除
7	Windows アップデート	設定作業時点で最新の更新プログラムを適用 自動更新設定はグループポリシーで設定
8	Windows ファイアウォール	無効

2-3 ソフトウェアの設定

	項目	設定内容
1	パソコン環境保護ソフトウェア	サーバに導入する管理ツールに登録
2	ウイルス対策ソフトウェア	クラウド上の管理コンソールに登録 ファイアウォール機能は無効（ある場合）
3	Microsoft office LTSC	標準インストール 設定作業時点で最新の更新プログラムを適用
4	Adobe Reader Google Earth	更新設定可能なものは「自動で行わない」とする
5	アーカイバソフトウェア	関連付けする拡張子は zip、lzh、rar

2-4 その他の設定

	項目	設定内容
1	ラベルシールの貼付	コンピュータ名（本体、ディスプレイ、キーボード） ログオンユーザ情報（ディスプレイ） セキュリティワイヤー（鍵部分）
2	ラベルシールの貼付	コンピュータ名（本体、AC アダプタ、キャリングケースのネームタグ） ログオンユーザ情報（本体） セキュリティワイヤー（鍵部分）

3. ラック類

	項目	設定内容
1	サーバラック	サーバ本体、USB 外付け HDD、UPS、およびエッジルータ B（1 台）とその接続用パッチパネルを収容 パッチケーブルを含む パッチパネルに接続先を表記 設置位置は設置作業時に指定

以 上